







 $\mathbf{d} = \mathbf{F}(\mathbf{m})$

d -- N维数据矢量

m -- M维模型矢量

- F-描述数据物理关系的地球模型函数-*实践中的一个近似* 方法
 - 线性共轭梯度(矩阵)
 - 非线性共轭梯度

						Inversion Method
# D	Dataset Surv		ey	Project	Add	Linear Fast CG (Matrix)
1 Dig_G	aus_7_2.00	Total Field	Surface	Case_Study_Mag		Non - Linear CG
					Weights	
					Remove	Inversion Parameters
Inclination	Component	List	Survey area info	ormation		
82	#	Receiver	Item		Value	🔲 Use Initial Model
	☑ 1	Bt	Center X (m)		98300.0000	Cat Initial Madel
Declination			Center Y (m)		36512.5000	Set Initial Model
-32			Size X (m)		1075.000	
			Horizontal Apr	le (Dearee)	2000.000	
Intensity			Average Dista	nce Between Lines (m)	100.000	Use known geological structur
58157			Average Dista	nce Between Locations (m)	12.599	
						Set Structure
Center X (m) 9830	0.000001639	Center Y (m)	36512.49999	17814 Top Z (m)	0	Remove Grid Cells
Size X (m) 1200		Size Y (m)	2400	Thickness (m)	600	Distance (m) 87.5
Size X (m) 1200 Horizontal Angle (deg Anti-clockwise from E	ree)	Size Y (m) 90	2400 Select	Thickness (m) Search Area	600 Cell Sampling	Distance (m) 87.5
Size X (m) 1200 Horizontal Angle (deg Anti-clockwise from E Grid Settings	ree) ast	Size Y (m) 90	2400 Select	Thickness (m) Search Area	600 Cell Sampling	Distance (m) 87.5
Size X (m) 1200 Horizontal Angle (deg Anti-clockwise from E Grid Settings Points in X 11	ree) ast	Size Y (m) 90 ints in Y 14	2400 Select Points in 1	Thickness (m) Search Area	600 Cell Sampling	Distance (m) 87.5
Size X (m) 1200 Horizontal Angle (deg Anti-clockwise from E Grid Settings Points in X 11 Spacing Z direction	ree) ast I Pc	Size Y (m) 90 ints in Y 14 $C \Delta 2^{H}$ C	2400 Select Points in Δ _i Defi	Thickness (m) Search Area Z 3 Tot ne Top cell thickn	600 Cell Sampling al 4662 ess (m) 200	Distance (m) 87.5
Size × (m) 1200 Horizontal Angle (deg Anti-clockwise from E Grid Settings Points in × 111 Spacing Z direction Set Output	ree) ast I Pc C A	Size Y (m) 90 ints in Y 14 C A.2 ^H C	2400 Select Points in A; Defi	Thickness (m) Search Area Z 3 Tot ne Top cell thickn Settings From a Log File	600 Cell Sampling al 4662 ess (m) 200	Distance (m) 87.5
Size X (m) 1200 Horizontal Angle (deg Anti-clockwise from E Grid Settings Points in X 11 Spacing Z direction Set Dutput 1 ogress	ree) ast I Pc Ω Δ	Size Y (m) 90 ints in Y 14 C A-2 ^H C	2400 Select Points in Δ; Defi	Thickness (m) Search Area Z 3 Top cell thickn Settings From a Log File	600 Cell Sampling al 4662 ess (m) 200	Distance (m) 87.5 Inversion Message Initial model misfit



数据集选择

单击添加(Add)可以添加数据集,以便于在反演中使用。 在缺省状态每个数据集赋予相等的权重。可以通过点击权重 按钮(Weights)进行修改。

磁场分量

可以选择在Bx, By, Bz, Btotal或梯度场进行反演。

日志文件

每次运行反演时创建一个日志文件。可通过点击设置输出日志 文件名称(Set Output Log File Name),指定日志文件的名称 和位置。单击获取日志文件中的设置(Get Settings From a Log File),使用以前的某个反演设置。

<u>利用地形信息(Use topography</u> <u>information)</u>

如果导入数据时带有gps z通道,这个选项处于可用状态。如果选择这个选项,在进行反演时会用到gps z 的值。当反演结果加载到可视化图形时,会出现一个窗口,提供选择按Z或gps z显示测量结果(Display the survey according to)。选择gps z 查看利用地形得到的反演结果。

删除网格单元(Remove Grid Cells)

任何到最近数据点的距离超出指定距离(**Distance**)的网格单元将被从反演结果中移除。

地质构造

点击使用已知的地质结构(Use known geological structure)定义一个结构用于约束反演结果。

初始模型误差(Initial model misfit) 显示初始模型拟合数据的近似程度,值越接近0,拟合的越好。







地球磁场

点击设置强度(Set Intensity)可以选择不同的方法来获取代 表地球磁场强度的值。

数据集中的强度(Intensity in the dataset) – 使用在选定的 测量中定义的值。

数据平均(Average of data) - 磁场强度将从数据中计算出。 用于计算的数据值的数量取决于所选择的选项。 **用户定义**(User define) - 只需在磁场强度(Earth field intensity)框中输入一个新值。



当有梯度数据并且有一个以上的导数被选择时,此按 钮将处于可用状态。它弹出一个窗口,可使每个可用 的导数获得一个权重。





单击选择搜索范围(Select Search Area) 或选择测量区域(Select Survey Area) 按钮弹出同一窗口,

测量区域

单击选择测量区域(Select Survey Area) 按钮启动图形化工具,它使你能够指定 反演计算中用到的数据点。

搜索体积

搜索体积(Search Volume)部分默认 的参数将创建一个覆盖整个测量区域 的网格。通过输入新值或使用图形化 工具,可以修改搜索区域参数。



网格单元采样

对搜索体积(Search Volume)中定义的网格单元,通过设置网格单元采样 (Cell Sampling),在进行模拟计算时可将其分成更小的单元。在X、Y和Z对 话框中键入相应的数值指定在X,Y和Z方向上的采样数。



Ing∠direction C Δ C Δ·2 ⁱ⁻¹			Δ _i Defin	e Top cell tł	hickness (m) 🛛 🗍 🤅				
	Edit the search grid	l cell thickness			×				
	Total thickness		18	— Top Z					
	Total thickness afte	r modification	18	0					
	Search grid cell thi	ickness							
	Index	Thickness		Depth					
	1	1.8000		-1.8000					
	2	1.8000		-3.6000					
	3	1.8000		-5.4000					
	4	1.8000		-7.2000					
	5	1.8000		-9.0000					
	7	1.0000		-10.0000					
	8	1 8000		-14 4000					
	9	1.8000		-16.2000					
	10	1.8000		-18.0000					
	Thickness (m)	1.8		Apply to selected					
	Insert Index			Insert thickness					
				Delete selected					

网格设置

在网格设置(Grid Settings)区域中确 认用于反演的网格单元的数量和布局。 在X和Y方向,根据单元个数,均匀分 割网格的长宽。在Z方向上,选择 Δ , 均匀分割网格的厚度;选择 Δ ·2ⁱ⁻¹,按 指数规律分割网格的厚度;选择 Δ_i ,按 用户给定的一组单元厚度分割网格。 点击**定义**(Define)可以修改用户设 置。

编辑网格单元厚度

该界面显示在编辑前和编辑后的总厚 度以及顶部的Z值。在搜索网格单元厚 度(Search grid cell thickness)中列出 了单元的厚度。

Linear Fast CG (Matrix) Linear Slow CG Non - Linear CG	Linear Fast CG (Matrix) Linear Slow CG Non - Linear CG	Linear Fast CG (Matrix) Linear Slow CG Non - Linear CG	nversi	on Method	
Linear Slow CG Non - Linear CG	Linear Slow CG Non - Linear CG	Linear Slow CG Non - Linear CG	Line	ar Fast CGi (Matrix)	
Non - Linear CG	Non - Linear CG	Non - Linear CG	Line	ar Slow CG	
	<u> </u>		Non	- Linear CG	
		·····			

三维磁场

有三个可供选择的反演方法。通过点击 反演参数(Inversion Parameters)按钮 设置所选技术的参数。

线性快速 CG(矩阵)(Linear Fast CG(Matrix)) - 直接反演技术。该技术假定正演函数 能够被线性化。这是一种快速反演的技术但被限制于解决少量的参数。

线性慢速 CG(Linear Slow CG) – 类似于快速技术但在数据点或网格单元的数量非常大情况下是必须的。

非线性 CG(Non-Linear CG)–一般原则是从一个初始猜测开始,然后通过使用一个迭代过程 最小化给定的函数来寻找最合适的模型。



线性 CG 技术 假定正演函数能够被线性化。这是一种快速反演的技术 但被限制于解决少量的参数。

 $\mathbf{d} = \mathbf{F}(\mathbf{m})$

d-N维矢量 F-NxM维矩阵 m-M维矢量

$$H_{ext}(\mathbf{r}) = \int G(\mathbf{r},\mathbf{r'}) J(\mathbf{r'}) d\mathbf{r'}$$
$$J(\mathbf{r'}) = (\mathbf{m}(\mathbf{r'}) - \mathbf{m}_0) H_{ins}(\mathbf{r'}) = \chi(\mathbf{r'}) H_{ins}(\mathbf{r'})$$



无约束共轭梯度最小化

在一个给定的迭代中利用导数信息来构造两个正交向量序列定义搜索方向。 然后通过试验和误差(线搜索)移动到这个方向的当地最小值。梯度已达 到所需的最低值时停止迭代。这是一个无约束最小化技术,搜索完成后参 数边界被限制了。

 $\phi(m) = \lambda \phi_d(m) + \phi_m(m)$

φ(m) - 要被最小化的函数
φ_d(m) - 数据误差
φ_m(m) - 模型误差
λ - 拉格朗日乘子 - 正则化权重

非线性CG 一般原则是从一个初始猜测开始,然后通过使用一个迭代过程最小化给定的函数来寻找最合适的模型。

影响优化结果的关键因素:

- •好的正演算法
- •好的最小化技术
- 好的起始模型
- 好的数据

奥卡姆式的模型误差函数

 $\boldsymbol{\phi}_{\mathbf{m}}(\mathbf{m}) = \boldsymbol{\alpha}_0 \int \mathbf{w}^2(\mathbf{z}) \left[\mathbf{m}(\mathbf{r}) - \mathbf{m}^0(\mathbf{r}) \right]^2 d\mathbf{v} +$

 $\sum_{i=x.v.z} \alpha_i \int [w(z) \nabla_i (m(r)-m^0(r))]^2 dv$

α_I - 权重因子 w(z) - 深度权重



<u>磁化率约束(Susceptibility</u> <u>Constraint)</u>

输出灵敏度(Output Sensitivity)

磁化率在IXI(接近0-用户定义有多接近)范围内的单元在每次迭代后被限制或被 去除。这些单元不会被输出到磁化率分布(.mag)文件。

Xmin 迭代完成后,小于Xmin的X值将被置为Xmin。

Xmax 迭代完成后,大于Xmax的X值将被置为Xmax。





最大迭代次数(Maximum Iterations)

程序运行生成最终解决方案的最大迭代次数。通常的默认值 (线性快速CG 法25次,其它方法约15次)对反演是足够的。

散射场误差(Scattered field misfit)

停止迭代的标准。当实测和模拟的散射场之间的差异落在实测 值的某一百分比范围内时,停止迭代。

<u>平滑性参数(Smooth</u> parameters)

较大的值将增加反演结果的平滑性。Alpha s降低所有的磁化率 值的范围。Alpha x, y 和z 分别减少X、Y、Z方向上两个相邻 单元磁化率之间的差异。

arting	Model								— ×
Buil	d/Modify a prism								
:	Size (m) × 1200	× 983	Center (m) 300.0000016392	1st	Angle (de	gree)	Susceptibility	Add	l a prism
	Y 2400	Y 365	12.4999978144	2nd	0			Modi	fy a prism
	Z 600	Z -300	D	3rd	0			Impor	t a model
	Set size to all selected prisms			Set ang	gles to all sele prisms	ected	Set susceptibility to all selected prisms	Delete P	all selected risms
#	ng anomaly list	Strik(degree)	Dip(degree)	Plunge(degree)	Size X(m)	Size Y(m)	Size Z(m)	Center X(m)
•			1	11					۴.
			OK			Cancel			Help

修改模型列表中现有的长方体

在异常体列表中选取要修改的长方体编号,其在第一列。 指定新的长方体参数,单击**修改长方体**(Modify a prism)按钮。

对一组选定的长方体应用同样的数值

点击设置磁化率到所有选中的长方体(**Set susceptibility to all selected prisms**) 按钮,修改磁化率。

点击设置角度到所有选中的长方体(Set angles to all selected prisms)按钮,修改角度。

点击设置大小到所有选中的长方体(Set size to all selected prisms) 按钮,修改大小。

三维磁场

初始模型

点击使用初始模型(Use Initial Model)复选框指定一个初始模型。通过点击设置初始模型(Set Initial Model)按钮,可回到初始模型窗口。

初始模型是由一系列具有各种属性的长方体描述的,它们 位于起始异常体列表框(**Starting anomaly list**)中。

添加一个长方体到模型列表

在建立/修改长方体(Build/Modify a prism)框中指定新 长方体的磁化率、大小、位置和方向。 点击添加长方体(Add a prism)按钮。

从模型列表中删除长方体

从异常体列表中选择要删除的长方体。 点击删除全部选中的长方体(**Delete all selected prisms**)

从当前数据库中的另一个数据集导 入模型

点击导入一个模型(**Import a model**)。 选择项目、测量、数据集和所需的模型。 点击 **OK,**模型将会出现在起始异常列表(**Starting anomaly list**)

Data ProcessingData ReductionProjects in DatabaseSurveys in ProjectWagenic Gid 2, backup, editSurvey NameMagnetic Gid 2, backup, editSurvey NameMagnetic SurveySurvey ID:Magnetic SurveyData Set ID:Data Set In SurveyData Set ID:Project ID:SurveyData Set ID:Data Set ID:Project ID:SurveyData Created105,134.1Data Set ID:Data Set ID:Magnetic ID:SurveyMagnetic ID:SurveyData End ModelSurveyData Set ID:Data Set ID:Magnetic ID:Magnetic ID:Magnetic ID:Magnetic ID:Magnetic ID:Data Set ID:Magnetic

和正演模型一样,反演模型或网格被添加到模拟(Simulated)数据集中。这种模型可以 被加载到可视化图或等值线图的应用中。

Dptimized 15 508
Dptim_HviaBorn_24
1
D p

点击模型(Model)按钮,然后选择长方体/薄板/多面体选项卡,用户将得到此显示。附于数据库的是一个*.mag文件,位于数据库目录中。在这个例子中,模型被保存在 emigma_demo2_508.mag 文件中。 模型名是 Optim_HviaBorn_2452。这是一个来自反演的默认名称。

当然,用户可以在主窗口中重新命名。

Data Set	Optimized_15_5	Change
Model Name:	HveBorn_2452	Change

可直接查看或打开*.mag文件,因为它是简单的ASCII柱文件。

	单元数											
			Fil	e Name: 🛛	F:\Product\Emig	jmaV7.5∖A	.dditional\Der	no Dal	tabase\Mag	_database\	.emigma_de	:mo2_508.mag
File View							×					
File Name:	:\Product\EmigmaV	7.5\Additional\ -733.3315	Demo Databa 205.5556	ase\Mag_da	atabase\emigma	_demo2_5	i08.mag .00000	0000	.00000 .00000 .00000 .00000	.00000 .00000 .00000 .00000	.00000 .00000 .00000 .00000	22836E-02 .30755E-02 .17784E-02 13171E-02
6854.593750 6854.593750 6854.593750 6854.593750 6854.593750 6854.593750	53459.000000 53459.000000 53669.000000 53669.000000 53669.000000	-133.3330 -33.33325 -733.3315 -333.3325 -133.3325 -133.3330	205.5556 205.5556 205.5556 205.5556 205.5556	209.5238 209.5238 209.5238 209.5238 209.5238 209.5238	133.3330 66.66650 533.3320 266.6660 133.3330	.00000 .00000 .00000 .00000 .00000	.00000 .00000 .00000 .00000 .00000		.00000 .00000 .00000 .00000 .00000	.00000 .00000 .00000 .00000	.00000 .00000 .00000 .00000 .00000	.14994E-02 .38544E-02 .17935E-02 .13503E-02 .23246E-02
6854.593750 6854.593750 6854.593750 6854.593750 6854.593750 6854.593750	53669.000000 53878.000000 53878.000000 54088.000000 54088.000000	-33.33325 -333.3325 -133.3330 -333.3325 -133.3330	205.5556 205.5556 205.5556 205.5556 205.5556	209.5238 209.5238 209.5238 209.5238 209.5238	66.66650 266.6660 133.3330 266.6660 133.3330	.00000 .00000 .00000 .00000 .00000	.00000 .00000 .00000 .00000 .00000		.00000 .00000 .00000 .00000 .00000	.00000 .00000 .00000 .00000	.00000 .00000 .00000 .00000	.14367E-02 .22030E-02 .13918E-02 .24763E-02 .48867E-02
6854.593750 6854.593750 6854.593750 6854.593750 6854.593750 6854.593750	54088.000000 54297.000000 54297.000000 54297.000000 54297.000000 54507.000000	-33.33325 -333.3325 -133.3330 -33.33325 -333.3325	205.5556 205.5556 205.5556 205.5556 205.5556	209.5238 209.5238 209.5238 209.5238 209.5238	66.66650 266.6660 133.3330 66.66650 266.6660	.00000 .00000 .00000 .00000 .00000	.00000 .00000 .00000 .00000 .00000		.00000 .00000 .00000 .00000 .00000	.00000 .00000 .00000 .00000	.00000 .00000 .00000 .00000	.13450E-02 .26653E-02 .42466E-02 .14184E-02 .25538E-02
6854.593750 6854.593750 6854.593750 6854.593750 6854.593750 6854.593750	54507.000000 54507.000000 54716.000000 54716.000000 54716.000000	-133.3330 -33.33325 -333.3325 -133.3330 -33.33325	205.5556 205.5556 205.5556 205.5556 205.5556	209.5238 209.5238 209.5238 209.5238 209.5238 209.5238	133.3330 66.66650 266.6660 138.3330 66.66650	.00000 .00000 .00000 .00000 .00000	.00000 .00000 .00000 .00000 .00000		.00000	.00000	.00000	.37 14E-02 .11159E-02 .27156E-02
6854.593750	54926.000000	-333.3325	205.5556	209.5238	766.6660	.00000	.00000. ■	Γ				
							OK				单元	的K值
								=	? 三个欧拉	^立 角度		
每个单	元的 X, Y, Z	中心		V								

单元大小-du、dv、dw

<u>技术文档</u> EMIGMA的CD-ROM提供一套技术文件。包括教程,幻灯片演示,技术摘要和手册。在安装过程中这些材料中的大部分将被复制到你的机器上。

*.\EmigmaV9.x\Documents

\Manual

\Tutorials

\Technical

这些文件也可通过点击下列下载页面得到 http://www.petroseikon.com/resources/index.php

技术支持	

支持部门

电话: 519.943.0001

support@petroseikon.com

反馈始终欢迎您的意见和反馈,这有助于为所有用户提供更好的产品。

www.petroseikon.com